

ボーダー試験

A群の設定

ベンダ	Physical1-1		Physical1-2		計測用ポート			管理用アドレス	Loopback1-1	Loopback1-2	AS	備考
	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するスイッチのポート番号	VLAN ID	IPアドレス					
富士通		10.7.1.2/24		10.8.1.2/24		101	192.168.101.1/24	192.168.1.101/24	10.1.1.1/32	10.2.1.1/32	101	
cisco		10.7.2.2/24		10.8.2.2/24		102	192.168.102.1/24	192.168.1.102/24	10.1.2.1/32	10.2.2.1/32	102	
古河		10.7.3.2/24		10.8.3.2/24		103	192.168.103.1/24	192.168.1.103/24	10.1.3.1/32	10.2.3.1/32	103	
Juniper		10.7.4.2/24		10.8.4.2/24		104	192.168.104.1/24	192.168.1.104/24	10.1.4.1/32	10.2.4.1/32	104	

B群の設定

ベンダ	Physical2-1		Physical2-2		計測用ポート			管理用アドレス	Loopback2-1	Loopback2-2	AS	備考
	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するスイッチのポート番号	VLAN ID	IPアドレス					
富士通		10.9.1.2/24		10.10.1.2/24		201	192.168.201.1/24	192.168.1.201/24	10.3.1.1/32	10.4.1.1/32	201	
cisco		10.9.2.2/24		10.10.2.2/24		202	192.168.202.1/24	192.168.1.202/24	10.3.2.1/32	10.4.2.1/32	202	
古河		10.9.3.2/24		10.10.3.2/24		203	192.168.203.1/24	192.168.1.203/24	10.3.3.1/32	10.4.3.1/32	203	
Juniper		10.9.4.2/24		10.10.4.2/24		204	192.168.204.1/24	192.168.1.204/24	10.3.4.1/32	10.4.4.1/32	204	

非ボーダー試験

A群の設定

ベンダ	Physical1-1		Physical1-2		計測用ポート			管理用アドレス	Loopback1-1	Loopback1-2	AS	備考	Loopback1-3	Loopback1-4
	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するスイッチのポート番号	VLAN ID	IPアドレス							
富士通		10.7.1.2/24		10.8.1.2/24		101	192.168.101.1/24	192.168.1.101/24	10.1.1.1/32	10.2.1.1/32	3		10.5.1.1/32	10.6.1.1/32
cisco		10.7.2.2/24		10.8.2.2/24		102	192.168.102.1/24	192.168.1.102/24	10.1.2.1/32	10.2.2.1/32	3		10.5.2.1/32	10.6.2.1/32
古河		10.7.3.2/24		10.8.3.2/24		103	192.168.103.1/24	192.168.1.103/24	10.1.3.1/32	10.2.3.1/32	3		10.5.3.1/32	10.6.3.1/32
Juniper		10.7.4.2/24		10.8.4.2/24		104	192.168.104.1/24	192.168.1.104/24	10.1.4.1/32	10.2.4.1/32	3		10.5.4.1/32	10.6.4.1/32

B群の設定

ベンダ	Physical2-1		Physical2-2		計測用ポート			管理用アドレス	Loopback2-1	Loopback2-2	AS	備考
	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するルータのポート番号	IPアドレス	接続するスイッチのポート番号	VLAN ID	IPアドレス					
富士通		10.9.1.2/24		10.10.1.2/24		201	192.168.201.1/24	192.168.1.201/24	10.3.1.1/32	10.4.1.1/32	201	
cisco		10.9.2.2/24		10.10.2.2/24		202	192.168.202.1/24	192.168.1.202/24	10.3.2.1/32	10.4.2.1/32	202	
古河		10.9.3.2/24		10.10.3.2/24		203	192.168.203.1/24	192.168.1.203/24	10.3.3.1/32	10.4.3.1/32	203	
Juniper		10.9.4.2/24		10.10.4.2/24		204	192.168.204.1/24	192.168.1.204/24	10.3.4.1/32	10.4.4.1/32	204	

							管理用アドレス				備考
Trapサーバ							192.168.1.205/24				

トンネル(AS1経由)のnumberedの設定

B群(.2を振る)		富士通	cisco	古河	Juniper
A群(.1を振る)					
富士通		10.12.0.0/30	10.12.1.0/30	10.12.2.0/30	10.12.3.0/30
cisco		10.12.4.0/30	10.12.5.0/30	10.12.6.0/30	10.12.7.0/30
古河		10.12.8.0/30	10.12.9.0/30	10.12.10.0/30	10.12.11.0/30
Juniper		10.12.12.0/30	10.12.13.0/30	10.12.14.0/30	10.12.15.0/30

トンネル(AS2経由)のnumberedの設定

B群(.2を振る)		富士通	cisco	古河	Juniper
A群(.1を振る)					
富士通		10.13.0.0/30	10.13.1.0/30	10.13.2.0/30	10.13.3.0/30
cisco		10.13.4.0/30	10.13.5.0/30	10.13.6.0/30	10.13.7.0/30
古河		10.13.8.0/30	10.13.9.0/30	10.13.10.0/30	10.13.11.0/30
Juniper		10.13.12.0/30	10.13.13.0/30	10.13.14.0/30	10.13.15.0/30